

部署操作手册

一、前提

1. IBE 的 IP 白名单已开通，三者满足其中一个就可以
- a. 办公网：推荐，代理有自主权

b. 云服务器：需要授权 Qunar 登录进行程序部署

c. 自有机房：机房需要允许放代理设备。
2. 代理IBE 已开通如下接口权限
- a. 国内国际业务都做的代理申请表格中的全量接口

b. 只做国内业务的代理，申请接口属性为【国内】+【通配】

c. 只做国际业务的代理，申请接口属性为【国际】+【通配】

d. 为了平台业务的高扩展性，请代理商严格执行开通接口权限

e. QPS 申请需要满足最少建议值，QPS 过小，会影响线上业务的成功率，严重会导致业务下线。

f. 代理接入时需告知拥有接口权限是订单模式还是非订单，如都有，默认走订单模式

接口分类	classification	编号No	接口名称	Function Name	接口属性	建议申请 QPS
航班	航班信息Flight	B6	AV查询	TlhAV	通配	10
		B7	实时舱位查询	AirAvailRealTime	通配	10
运价	运价计算Pricing	C1	国内运价计算（按PNR）	AirPrice	国内	10
		C2	国内运价计算（按航段）	AirPriceBySeg	国内	10
		C3	国际运价计算（按航段）	AirFarePrice	国际	10
		C9	国际最优舱位计算（按航段）	AirFareBestBuy	国际	10
		C43	国际PNR行程及价格计算（订单）	AirFarePriceByPNROrder	国际	10
		(与C3二选一即可)				
		C60	国内按订单运价计算(订单)	AirPriceByOrder	国内	10
		(与C1二选一即可)				
预订	预定Booking	D1	PNR预定	AirBook	通配	5
		D2	PNR修改	AirBookModify	通配	5
		D3	PNR现行记录提取	AirResRet	通配	5
		D5	PNR预订（订单模式）	AirBookOrder	通配	5
		(与D1二选一即可)				
		D6	PNR修改（订单模式）	AirBookModifyOrder	通配	5
		(与D2二选一即可)				
客票	客票Ticket	D30	PNR授权	AirPNRAuthPush	通配	5
		E8	客票信息提取	AirTicketRet	通配	5
		E10	客票证件信息提取	AirFoidByTktNo	通配	5
		E21	客票历史记录提取	AirTicketHistoryRet	通配	5
		E34	票面浏览	AirTicketReview	通配	5

二、申请设备

- a. 代理商须向对应的客户经理发送邮件申请，建议申请 2 台及以上
- i. 2 台可以双活，提升业务的稳定性。

ii. 2 台以上可留作备用

iii. 代理如有多个 ibe账号，设备数量=ibe 账号数量*2
- b. 提供 IBE 白名单，确定绑定关系
- c. OPS 进行资产确认后，和验收测试后发放设备。
- d. 该设备有押金，业务不做时请记得退还设备。
- i. 不能撕毁产品资产标签，否则设备无法退回。

三、部署

1. 在办公网或者机房（和IBE 白名单一致），给小盒子接通电源，插入网线；如是云服务器，需授权 Qunar 进行服务部署。
2. 代理商访问设备提供的IBE账号管理页面，进行首次登陆（小盒子联通后由Qunar方告知地址）
(初始用户名admin，初始密码123456，初次登录需改密码，修改后会返回新密码txt文件，请妥善保存密码)
3. 登录后点击 更新配置，输入IBE账号名，IBE密码，AID，点击提交更新
4. 点击 查看当前配置，可查看当前本地配置的IBE账号信息
5. 点击 清除配置，可清空当前本地配置的IBE账号信息，注意，此举会导致Qunar业务请求直接失败，请谨慎操作
6. 测试连通性，点击 账号配置测试 按钮，输入请求航信URL与请求航信报文，默认为AV接口，可直接改请求报文里的office后直接点击 测试连接 按钮，也可自行输入其他接口URL报文测试（同小E）
点击测试连接按钮后，如果返回 ✔网络通畅：账号配置正确 即成功，否则根据提示进行修改
7. 通知 Qunar开通业务